Hints & tips

De betere tips voor het leven in het algemeen krijg je van je vrienden. Tips voor je pc? Die verzamelen wij voor jou, op basis van onze eigen ervaringen en die van onze lezers. Zodat je eindelijk ook vriendschap met je pc kan sluiten.


EXCEL

Werken met autovormen



Werken met 'autovormen' in Excel is anders dan in PowerPoint of Word. Eén groot verschil is dat je geen groep of object kan selecteren met de muis en deze kan verplaatsen, verwijderen of de afmetingen veranderen. Om dit toch in Excel te kunnen doen, klik je op de OBJECTEN SELECTEREN-knop in de werkbalk TEKENEN (net naast de Teken-knop, meestal helemaal links onderaan je scherm). Eens je deze tool hebt geselecteerd, zet Excel de standaard aanwijzer af en laat het je toe om objecten te selecteren. Wanneer je gedaan hebt met je bewerkingen, druk je op ESC om terug te keren naar de normale werkbladfuncties.


— Harry Cabus —



Klik op 'objecten selecteren' om je autovormen te bewerken.

EXCEL

Documenten beveiligen



Scherm je Excel-documenten af voor indringers.


Soms kan het handig zijn om je Excel-documenten te voorzien van een wachtwoord. Als je niet wil dat de hele familie je boekhouding kan bekijken, bijvoorbeeld, of als je je adressenlijst geheim wil houden.

Sla eerst je bestand op. Klik dan op EXTRA, selecteer BEVEILIGING en kies voor BLAD BEVEILIGEN. Er verschijnt een venstertje waar je een wachtwoord kan intikken. Klik daarna op OK. Er wordt je gevraagd het wachtwoord nogmaals in te voeren, om zeker te weten dat je twee keer hetzelfde hebt gespeld. Vanaf nu kan niemand meer op je werkblad komen, zonder het wachtwoord te kennen. Ook jijzelf niet natuurlijk, dus vergeet je wachtwoord niet! — AB

WORD

Een schermafdruk maken

Een schermafdruk maken en achteraf in een Word-document plakken is vrij eenvoudig. In dit voorbeeld zullen we een schermafdruk maken van een webpagina die we daarna zullen plakken in een Word-document. Open eerst Internet Explorer en surf naar de website van Clickx Magazine [www.clickxmagazine.be]. Om een schermafdruk te maken van de homepagina, druk je op de toets PRINT SCREEN (of PRINT SCRN). Deze toets bevindt zich rechts van de F12-toets. Wil je een schermafdruk maken van je volledig scherm, klik dan op F11. De werkbalken onder- en bovenaan je scherm verdwijnen dan. Druk hierna op PRINT SCREEN. Open vervolgens een Word-document, druk op je rechtermuisknop en kies voor PLAKKEN (je kan ook de toetsencombinatie CTRL+V gebruiken). De homepagina staat nu volledig in je Word-document. — AT




Je kan gemakkelijk een schermafdruk plakken in Word.

FLASH MX

Gepersonaliseerde venstertjes

Als je de menu's in FlashMX niet zo handig vindt en je denkt zelf een betere samenstelling gevonden te hebben, dan is dit een nuttige tip voor jou. Stel je eigen lay-out op en ga dan naar **Window** en **Save panel lay-out**. Dit zorgt er voor dat je de volgende keer alleen **Window**, **Panel sets** moet kiezen om jouw voorkeuren terug op te halen. Zo spaar je veel tijd, die je anders zou verspillen door het nutteloos openen en sluiten van venstertjes. Hier kan je ook kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde lay-outs, afhankelijk van het feit of je designer of developer bent. — MD




Sla je eigen werkblad op.

WINDOWS

Pictogrammen vergroten

Heb je de resolutie van het beeldscherm verhoogd en zit je nu met van die piepkleine pictogrammen opgescheept? In Windows kan je zelf de nodige veranderingen aanbrengen. Ga via het **Startmenu** naar het **Configuratiescherm** en kies **Beeldscherm**. Onder het tabblad **Vormgeving** kan je alle mogelijke onderdelen van het Windows venster naar eigen wens aanpassen. In het vak **Item** kan je met behulp van de pijlknop rechts **Pictogram** selecteren. In het vakje rechts ernaast kan je vervolgens de grootte van de icoontjes op het scherm aanpassen. In datzelfde vakje kan je overigens zowat alle elementen van de Windows lay-out aanpassen.

— Nina Vermetten —



Windows kan je naar wens aanpassen.

GEZOCHT: TIPGEVERS (M/V)



Elke week stuurt Clickx z'n undercover-agenten uit naar de verborgen uithoeken van computerland, om de beste hints en tips voor jou te verzamelen. Zij hebben jouw hulp dringend nodig! Als jij onze detectives dé tip kan bezorgen die een deel van operatie 'pc' opheldert, dan staat daar een fikse beloning tegenover: een heuse **Wereldatlas op cd-rom**. Let wel, de selectie van de tipgevers is uiterst streng, en alleen de beste tips zijn bruikbaar.



Heb je een interessante tip? Stuur die dan als de bliksem naar Clickx, Hints & Tips, Neerveldstraat 109, 1200 Brussel. Nog sneller is faxen naar 02/776.23.54 of mailen naar [clickx@sanoma-magazines.be]. Vergeet niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos!

